

E-Mail Konto in der Microsoft Mail-App einrichten


In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen in vier Schritten, wie Sie ein E-Mail-Konto für Ihr htp E-Mail-Postfach innerhalb der Microsoft Mail-App einrichten.

Die Anleitung und die Abbildungen beziehen sich auf die Microsoft Mail-App in der Version 17.5 unter dem Betriebssystem Microsoft Windows 8.1.

Schritt 1


Starten Sie die die „Microsoft Mail-App“. Es öffnet sich automatisch der Assistent für die Einrichtung neuer E-Mail-Konten.

Wählen Sie „Alle in den Einstellungen anzeigen“ und anschließend den Eintrag „Anderes Konto“ aus.



Schritt 2

Wählen Sie als Kontotyp die Option „IMAP“ aus und starten Sie über die Schaltfläche „Verbinden“ die Verbindung zum htp Mailserver.



Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Microsoft Mail-App nicht das Protokoll „POP3“ unterstützt. „IMAP“ steht ausschließlich für die Produkte „htp Mail Plus“, „htp Mail Pro“ und „htp Mail Business“ zur Verfügung. Sollten Sie das kostenfreie htp E-Mail-Produkt nutzen, benötigen Sie für den Abruf über das POP3-Protokoll ein anderes E-Mail-Programm (z.B. Mozilla Thunderbird).

Schritt 3

Erweitern Sie das Eingabeformular über die Schaltfläche „Mehr Details anzeigen“.

Hinzufügen eines weiteren Kontos 

Geben Sie unten die Informationen ein, um eine Verbindung mit Ihrem weiteren Konto herzustellen.

E-Mail-Adresse

Kennwort

[Mehr Details anzeigen](#)

Schritt 4

Geben Sie in den Feldern „E-Mail-Adresse“, „Benutzername“ und „Kennwort“ Ihre persönlichen Daten ein. Diese Daten können Sie Ihrer htp Auftragsbestätigung entnehmen.

Tragen Sie als Posteingangs- und Postausgangsserver den Namen „mail.htp-tel.de“ des htp Mailservers ein.

Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen, um die Verbindung zwischen Ihrem E-Mail-Programm und den htp Mailserver zu verschlüsseln:

- „Eingangsserver erfordert SSL“
- „Ausgangsserver erfordert SSL“

Achten Sie darauf dass der Port für den Posteingangsserver auf „993“ und für den Postausgangsserver auf „465“ steht.

Aktivieren Sie weitere Kontrollkästchen, um die automatische Anmeldung beim Versenden von E-Mails vorzunehmen:

- „Ausgangsserver erfordert Authentifizierung“
- „Gleichen Benutzernamen und gleiches Kennwort zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden“

Beenden Sie schließlich die Konfiguration über die Schaltfläche „Verbinden“.

Hinzufügen eines weiteren Kontos

Geben Sie unten die Informationen ein, um eine Verbindung mit Ihrem weiteren Konto herzustellen.

E-Mail-Adresse

Benutzername

Kennwort

Posteingangsserver (IMAP) Port

Eingangsserver erfordert SSL

Postausgangsserver (SMTP) Port

Ausgangsserver erfordert SSL
 Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
 Gleichen Benutzernamen und gleiches Kennwort zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden

[Weniger Details anzeigen](#)

Sie haben weitere Fragen zu htp Mail oder zu anderen htp Produkten? Unsere Kollegen aus dem htp ServiceCenter helfen Ihnen unter der Rufnummer 0800 / 222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr gern weiter.